



관리자 매뉴얼 (PC)



1. 회원가입

2. 프로그램 설치

3. 루트팀

3-1. 루트팀 생성

3-2. 멤버 생성

4. 하위팀

4-1. 하위팀 생성


4-2. 하위팀 멤버 배정

5. 외부 협력

5-1. 외부 협력 팀 생성

5-2. 외부 협력 팀 멤버 생성

👉 팀플레이 사용 절차



👉 팀플레이 용어 정리

- 루트팀 : 회사 또는 조직의 최상위 개념으로 관리자는 여러 개의 루트팀을 생성할 수 있습니다
(예 : 관리자 ID 하나로 (주)글로텍, (주)파워텍, 골프동호회 등 여러 루트팀 생성이 가능)
- 하위팀 : 루트팀의 하위조직 개념으로 관리자는 여러 개의 하위팀을 생성할 수 있습니다
(예 : 영업팀, 기술팀, 관리팀, TFT 등)
- 외부 협력 팀 : 하위팀 개념과 동일하며 관리자는 외부 협력 팀과 협업 시 생성해 관리할 수 있습니다
- 멤버 : 팀 내부 전체 멤버를 의미합니다
- 팀아이디 : 팀에게 부여되는 코드, 최초 로그인 시 '아이디+ @+ 팀아이디' 형식으로 입력합니다

1. 회원가입 – 팀플레이 사용을 위해 우선 관리자가 회원가입을 합니다.

The image shows the TEAMPLAY website interface. At the top, there is a navigation bar with '홈', '회원가입', and '로그인' buttons. The '회원가입' button is highlighted with a red circle and a callout box labeled '클릭'. Below the navigation bar, there are menu items: '제품소개', '자료실', '보도자료', '도입문의', and '혜택'. The main content area features a large banner with the text 'Simple! Easy! Powerful!' and '협업툴과 화상회의를 한 곳에서'. To the right of the banner, there are links for '설치프로그램 다운로드' and '프로그램 사용자매뉴얼'. An arrow points from the website to a registration form on the right.

The registration form is titled '※ 관리자만 회원가입을 하시면 됩니다.' and contains the following fields:

- 아이디 * (실제 사용 가능한 아이디 입력 예)teamplay [중복확인]
- 비밀번호 * (※비밀번호는 8~25자리 영문 숫자 조합이어야 합니다.)
- 비밀번호 확인 *
- 휴대폰 * (Three input fields)
- 이름 *
- 이메일 *
- 조직명 *
- 사용자수 *
- 메일수인여부 * (radio buttons for 수신 and 거절)

At the bottom of the form, there are '취소' and '가입' buttons.

1. www.teamplayi.co.kr 접속

2. 우측상단 [회원가입]을 통해 관리자만 회원가입

2. 프로그램 설치 - 팀플레이 설치프로그램을 홈페이지에서 다운로드 후 설치합니다.




프로그램 다운로드 방법은 총 두 가지가 있습니다

1. [자료실] - [설치프로그램] - [PC 프로그램] 선택하여 다운로드하여 압축풀기 후 EXE파일 실행
2. 홈페이지 쿼 메뉴를 통해 다운로드하여 압축풀기 후 EXE 파일 실행

3. 루트팀 - 관리자는 루트팀을 생성하고 관리할 수 있습니다.



3-1. 루트팀 생성



1. 가입한 관리자 아이디 접속
2. [우리그룹] 마우스 우 클릭 - [팀 만들기] 클릭
3. [루트팀 생성] 버튼을 통해 루트팀 추가
 - [팀명]은 조직도 상 표출되는 팀명 (예시 : (주)글로벌텍, 산악동호회 등)
 - [팀아이디] 사용 시점 : 멤버 생성 후 첫 로그인 시 아이디 입력란에 '멤버아이디@팀아이디' 형태로 입력 후 접속 시 사용
4. [중복확인] - [확인]으로 루트팀 생성 완료

3. 루트팀 - 관리자는 **멤버를 생성** 할 수 있습니다.


3-2. 멤버 생성



1. 루트팀 우 클릭 - [관리자페이지] 클릭
2. [신규멤버 등록] 클릭 후 신규 멤버 등록 - 신규 멤버 등록 시 자동으로 루트팀에 배정 됨
 - 추가할 인원 수를 정하고 비밀번호를 입력 후 [추가]를 클릭해 멤버를 등록
(예 : 위 화면과 같이 10명을 등록한다면 추가할 인원란에 10을 넣고 비밀번호를 설정 후 추가를 클릭하면 자동으로 1~10까지 아이디가 생성)
 - 아이디 뒤 '@팀아이디' 는 팀 고유의 아이디로 신규 멤버 최초 로그인 시 아이디 입력란에 '멤버아이디' + '@' + '팀아이디' 로 입력 후 접속
(예 : 멤버아이디가 '1' 이고 팀아이디가 '6000' 이라면 첫 로그인 시 아이디 입력란에 '1@6000' 이라고 입력하고 접속해야 함, 그 후 사용자 는 아이디, 비밀번호, 이름, 별명을 변경해 사용)
 - 조직도 상 표출되는 이름은 **별명**으로 표출 됨, 신규 아이디 로그인 시 변경 가능

4. 하위팀 - 루트팀 아래 하위팀을 생성해 관리할 수 있습니다.

4-1. 하위팀 생성



1. 하위팀을 생성할 루트팀 우 클릭 - [팀 만들기] 클릭
2. [하위팀 생성] 클릭 후 '팀명' 입력 (예 : 임원팀, 영업팀, 관리팀, 인사팀, 사업부 등)
3. [하위팀 생성]으로 프로젝트 팀 등록 가능
(예 : 외부와 프로젝트 진행 시 프로젝트 팀을 만들어 별도로 관리 가능)

4. 하위팀 - 관리자는 생성된 멤버를 해당 하위팀에 배정할 수 있습니다.

4-2. 하위팀 멤버 배정

③ 팀선택

① 멤버선택

우클릭

② 클릭

④ 클릭

선택	부서	이름	별명	아이디	전화	핸드폰	이메일	멤버구분
<input type="checkbox"/>	(주)글로벌텍	고진영	고진영	6013@6000				팀원
<input type="checkbox"/>	(주)글로벌텍	김상우	김동철상우	6002				관리자
<input type="checkbox"/>	(주)글로벌텍	대표이사	대표이사	6001				관리자
<input type="checkbox"/>	(주)글로벌텍	류현진	류현진	6007@6000				팀원
<input type="checkbox"/>	(주)글로벌텍	박세리	박세리부장	6011				팀원
<input type="checkbox"/>	(주)글로벌텍	박상우	박순호상우	6003				관리자
<input type="checkbox"/>	(주)글로벌텍	박인비	박인비과장	6012@6000				팀원
<input type="checkbox"/>	(주)글로벌텍	박지성	박지성과장	6009@6000				팀원
<input type="checkbox"/>	(주)글로벌텍	박찬호	박찬호부장	6005@6000				팀원
<input type="checkbox"/>	(주)글로벌텍	손홍민	손홍민	6010@6000				팀원
<input type="checkbox"/>	(주)글로벌텍	이승연	이승연과장	6006@6000				팀원
<input type="checkbox"/>	(주)글로벌텍	정상우	정진한상우	6004				관리자
<input type="checkbox"/>	(주)글로벌텍	자범근	자범근부장	6008@6000				팀원
<input type="checkbox"/>	(주)글로벌텍	홍길동	홍길동	hgy1234	01000000000	01000000	youngking	관리자
<input type="checkbox"/>	(주)글로벌텍	황신임	황신임	6020				팀원

1. 루트팀 우 클릭 - [관리자페이지] 클릭
2. 멤버 선택 -> [멤버 복사] -> 배정할 팀 클릭 -> [멤버 붙여넣기]
 - ※ 하위팀은 루트팀의 하위 조직임으로 루트팀에 생성해 놓은 멤버를 배정하기만 하면 됨
3. 관리자로 등록하려는 아이디를 선택 -> [관리자 여부] 체크 후 [멤버 정보 수정] 클릭으로 관리자 등록 가능

5. 외부 협력 – 루트팀 아래 외부 협력 팀을 생성해 관리할 수 있습니다.

5-1. 외부 협력 팀 생성



1. 외부 협력 팀을 생성할 루트팀 우 클릭 - [팀 만들기] 클릭
2. [하위팀 생성]으로 외부 협력 팀 등록 가능
(예 : 외부와 프로젝트 진행 시 프로젝트 팀을 만들어 별도로 관리 가능)
3. 외부 협력 팀과 프로젝트 시 유용하게 사용

5. 외부 협력 - 관리자는 외부 협력 팀 멤버를 생성할 수 있습니다.

5-2. 외부 협력 팀 멤버 생성

신규 멤버 등록

소속팀: 프로젝트A (SUB0000007@팀샘플)

팀원 구분 팀원 외부협력

아이디 18 @팀샘플 비밀번호 1 이름 외부협력직원1 별명 외부협력직원1 추가

팀원구분	아이디	비밀번호	이름	별명
------	-----	------	----	----

확인 취소



관리자페이지

루트팀 생성 하위팀 생성 팀삭제 신규멤버 등록 멤버검색 등록 선택멤버 삭제 멤버복사 멤버블록여닫기

선택팀명 프로젝트A 이름 박지성 별명 박지성과장 멤버구분 팀원 관리자 여부

팀코드 SUB0000007@팀샘플 전화 핸드폰 이메일 멤버정보수정

선택	부서	이름	별명	전화	핸드폰	이메일	멤버구분
<input type="checkbox"/>	프로젝트A	박지성	박지성과장				팀원
<input type="checkbox"/>	프로젝트A	외부협력직원1	외부협력직원1				외부공개
<input type="checkbox"/>	프로젝트A	외부협력직원2	외부협력직원2				외부공개
<input type="checkbox"/>	프로젝트A	외부협력직원3	외부협력직원3				외부공개

외부공개

1. 해당되는 외부 협력 팀에 내부 멤버는 배정만 하면 됨
2. 외부 협력 팀에서 반드시 협력 팀 멤버를 생성 해야함
3. 외부 협력 팀 멤버 생성 시 팀원 구분에 [팀원]이 아닌 [외부협력]에 체크 해야 함.
4. 정상적으로 외부 협력 팀 멤버로 등록 되었다면 [멤버구분]에 외부공개로 표시 됨
5. 외부 협력 팀 멤버는 생성과 동시에 외부협력 팀에 배정 됨